

Kort vejledning til print af baner på printer i klublokalet


1. Opsætning i Condes til canvas størrelse SRA4 og eksport af PDF filer i sidestørrelse SRA3, så vi genbruger banetryk fra NJ2D 2020.


2. Print af PDF filer fra klubbens PC.

Du kan finde vejledning i brug af Condes på hjemmesiden, Kjeld har forfattet en rigtig god "Condes for Dummies":
<http://www.ok-vendelboerne.dk/images/kortudvalg/quickvejledning.pdf>


1 Opsætning i Condes


Opsætning af canvas til SRA4, vælg i menu eller højreklik på udskriftsrammen





Du har nu det område du kan bruge til banerne
Du kan definere et område for hvert canvas du bruger





Condes 10 - printopsætning

Filer Rediger Vis Poster Baner Delstræk Klasser Ståflet Canvas Bane-redigering Udskriftsområde Objekter Udskriv Eksportér Hjælp

Baneforlægger - printopsætning - Bane 1 - SVÆR

Canvas: 2 VEN 35 Bøgetid 010918.0cd / 1:10.000

kombination Del Zoom 50% 5800 m

Rediger Poster

Rediger Baner

Bane 1 - SVÆR

Bane 2 - SVÆR

Bane 3 - SVÆR

Bane 4 - MELLEMSVÆR

Bane 5 - LET

Marker felter som vist og afslut med eksporter

Udvælg hvilke baner, der skal eksporteres

☐ Baner kort

☐ Baner kort med symboler (forbudte)

☐ Alle poster

☒ Baner

☒ Bane 1 - SVÆR

☒ Bane 2 - SVÆR

☒ Bane 3 - SVÆR

☒ Bane 4 - MELLEMSVÆR

☒ Bane 5 - LET

Canvasopsætning

Fra canvas

2 VEN 35 Bøgetid 010918.0cd / 1:10

☒ Eksporter ved canvas-udskriftsmålestok

Eksport-målestok 1: 10000

☒ Kortet med

Udskriftsområde

☒ Det definerede udskriftsområde

☐ Hele canvas-området

☐ Området, som banen dækker

Hvor mange af hver bane?

☐ En kopi af hver bane

☒ Udskriv kun 1 side af hver bane

☒ Fyld siden med kopier af banen (Udskriver max. 1 side af hver bane)

☐ Eksporter alle valgte baner på samme kort

Gengivelsesindstillinger ...

Eksporter

Luk

Hjælp

PDF-fi sideopsætning

☐ Alle baner i samme PDF-fi

☒ Hver bane i en separat PDF-fi

Komprimer de eksporterede PDF-fi

PDF side-størrelse ...

Marginer og overlap ...

Bagsider

☐ Tilføj bagsider med

Eksport-sideopsætning

Sideopsætning

Sidestørrelse: SRA3

☐ Stående

☒ Liggende

Sidestørrelse (mm): 450 x 320

OK

Fortsæt

Vælg SRA3 og

Vælg liggende hvis du har stående canvas og stående hvis du har liggende canvas

Afslut med OK

VEN 35

2018

rettet ud fra

til 01.09.20

OK Vedtægterne

Gennemse baner

Tryk på F1 for at få Hjælp

Kortfil-målestok: 1:10.000

Udskriftsmålestok: 1:10.000

Ø10.073665, N57.408660

-363.66, 229.25


CAP NUM SCR

12:10

05-10-2020

Skrivebord

DAN



2. Print i klublokalet



Brugsanvisning

Åbning: Tast kode og tryk åben/låseknop

Lukning: Tast kode inden du lukker, luk lågen og tryk åben/låseknop

Hvis du har tastet forkert kode tryk resetknop

1. Trykknapper 0-9
til åben/låse kode


2. Åben og låseknop

3. Resetknop,
nulstil kodevalg



Hent PC





Vigtigt



Tænd og sluk printer her
og **KUN** her, ikke på vægkontakt

SRA3 skuffe, genbrugskort skal vende brugt side ned




A4 skuffe

Tænd/sluk knap




Tilslutning til printer




Vælg D-link for printer
Vælg OpenHKS for internet

Tryk på globus for at
åbne netværksindstillinger

Sæt USB i PC og vælg/dobbelklik den bane fil der skal printes




Banefilen åbner i Adobe, det ligner jo den der blev eksporteret, imponerende
Tryk på printerikonet




Printer "Ricoh IM C2000PS" skal vælges


Tryk på egenskaber for at vælge papirstørrelse




Vælg kraftig SRA3 til kort
Vælg kraftig A4 til definitioner



Kontroller at print ser ud til at
være ok, print en kopi for kontrol



Det kan vist nok bruges, så kan
du printe det antal du skal bruge



Så skal der klippes, maskinen
står øverst på bogreolen

